

CONFIGURATION D'UN CERTIFICAT RGS SUPPORT PHYSIQUE SUR FIREFOX

Ce guide explique la procédure de configration d'un certificat RGS ChamberSign avec clé IAS sur FIREFOX.



- Disposer d'une clé ChamberSign de type IAS-ECC
 - o Blanche, avec porte clé rouge et logo rouge ou
 - Noire, sans porte clé avec le logo rouge
- Avoir installé le pilote logiciel de la clé



2. INSTALLATION DES RACINES SUR FIREFOX

Lancer Firefox à l'adresse http://support.chambersign.fr



Cliquez sur « OK »

OK



On	vous a demandé de confirmer une nouvelle autorité de certification (AC).
Voi	ulez-vous faire confiance à « ChamberSign France » pour les actions suivantes ?
V	Confirmer cette AC pour identifier des sites web.
1	Confirmer cette AC pour identifier les utilisateurs de courrier.
V	Confirmer cette AC pour identifier les développeurs de logiciels.
Ava mé	ant de confirmer cette AC pour quelque raison que ce soit, vous devriez l'examiner elle, ses thodes et ses procédures (si possible).
	Voir Examiner le certificat d'AC
Co cli	pchez les 3 cases, puis Quez sur « OK » OK Annuler



Pour les clés	Pour les clés			
Sur votre navigateur Firefox à partir de la barre de menu, cliquez sur « Outils	s », puis « Options »,			
1. Dans l'onglet « Avancé », puis « Certificats » :				
2. Cliquez sur le bouton « Périphériques de sécurité »,				
3. A partir de l'écran « Gestionnaire de périphériques », cliquez sur « Charg	ger »,			
4. A partir de l'écran « Charger un périphérique PKCS//11 », cliquez sur « P	arcourir »,			
5. A partir de l'écran « Choisir un périphérique PKCS//11 à charger », cliqu	ez sur le dossier (C:) : Puis ouvrez le dossier « Program Files (x86) » ou			
6. A partir du dossier « Gemalto », ouvrez le dossier « Classic Client »,	6. A partir du dossier « ChamberSign », ouvrez le dossier « Hashlogic »,			
puis « BIN »,	puis « BIN »,			
7. Sélectionnez le fichier « gclib.dll »,	7. Sélectionnez le fichier « idoPKCS.dll »,			
8. A partir de l'écran « Choisir un périphérique PKCS//11 », cliquez sur « Ol	K »,			
9. Confirmez en cliquant sur « OK ».				

Configuration d'un certificat RGS support physique sur Firefox



Déroulé :

Dans le mer	nu Firefox, choisir « Outils » $ ightarrow$ « Options » $ ightarrow$	« Avancé » →	« Certifica	ats » →
« Périphériqu	e de sécurité »			
🗿 Føge de sitmanage ste N	As., * Q Options * +			and the second
(+) Ohntes aboutpailer	incer#atranced C	Q, Rethercher	合白豆	***
D General	Avancá			
Q Recherche	Avance	_		
Gontenu.	Général Données collectées Réseau Mises à jour Certificats			
Applications	Requêtes			
🕶 Vie privée	Edniqu'un serveur demande mon certificat personnel :			
🚔 Sécurité	ge demander à chaque fois			
😧 Sync				
🛓 Avance	V Interroger le répondeur OCSP pour confirmer la validité de vos certificats			
	Afficher les certificats Périphériques de sécurité			

Modules et peripheriques de sécurité	Détails	Valeur	Connexion
ANSS Internal PKCS #11 Module			Déconnexion
Service de crypto. générique			
Sécurité personnelle			Changer le <u>m</u> ot de passe
Module de base intégre			Charger
Builtin Object Token			-
		Clique	ez sur « Charger », puis « OK

Saisissez les informations sur le module que vous voule	z ajouter.
Nom du module : Gemalto PKCS#11	
Nom de f <u>i</u> chier du module :	Parcourir
Choisissez un nom de module, puis cliquez sur « Parcourir ».	Annuler



Cloisir un périphérique PKCS#11 à charger Trouvez le fichier « gclib.dll » dans l'arborescence PC 64 bits: C:\Program Files (x86)\Gemalto\Classic Client\bin ou PC 32 bits: C:\Program Files (x86)\Gemalto\Classic Client\bin Cliquez dessus, puis cliquez sur « Ouvrir ». EP50N Projectar FieZa Server FieZa Server GemitPoietal GemitPoietal </th <th>Commune Stor</th> <th>clés</th> <th>ChamberSign et les clés</th> <th>clés</th> <th>Pour les c</th> <th></th> <th></th> <th>es clés</th>	Commune Stor	clés	ChamberSign et les clés	clés	Pour les c			es clés
Trouvez le fichier « gclib.dll » dans l'arborescence PC 64 bits: C:\Program Files (x86)\Gemalto\Classic Client\bin ou PC 32 bits: C:\Program Files\Gemalto\Classic Client\bin Cliquez dessus, puis cliquez sur « Ouvrir ». PS50N Projector Fiezila Server Gemalto Gemalto Gemalto Server Scrupt Gemalto Guarrie Gemalto Gemalto Guarrie Musique Gemalto Gemalto Guarrie Musique Gemalto Gemalto Gemalto Gemalto Musique Gemalto Gemalto Gemalto Gemalto Gemalto Gemalto </th <th>×</th> <th></th> <th>PKCS#11 à charger</th> <th>périphé<mark>rique P</mark>KCS#11 à c</th> <th>Choisir un pé</th> <th></th> <th>and on a</th> <th>sir un périphénque PKCS#11 à charger</th>	×		PKCS#11 à charger	périphé <mark>rique P</mark> KCS#11 à c	Choisir un pé		and on a	sir un périphénque PKCS#11 à charger
 PC 64 bits: C:\Program Files (x86)\Gemalto\Classic Client\bin ou PC 32 bits: C:\Program Files \Gemalto\Classic Client\bin Cliquez dessus, puis cliquez sur « Ouvrir ». EPSON Projector FileZila FTP Client FileZila FTP Client GemPMA.dli GemePMA.dli Ouvrir Musique Images IdoPKCS.dli Z5/01/2016 01:13 Musique Videos Videos Videos Systeme (Ci) Data (Di) Continateur Systeme (Ci) Data (Di) Continateur Systeme (Ci) Data (Di) Continateur 		orescence	er « idoPKCS.dll » dans l'arbore	z le fichier « ido	Trouvez	е	dans l'arborescence	Trouvez le fichier « gclib.dll »
PC 32 bits: C:\Program Files\Gemalto\Classic Client\bin 00/2 Cliquez dessus, puis cliquez sur « Ouvrir ». 00/2 EPSON Projector 00/2 FileZila Server 00/2 FileZila Server 00/2 GemtProject 00/2 GemtProject 00/2 GemtProject 00/2 Gemter 00/2 Mom du fichier: 00/2 Mom du fichier: 00/2 Mom du fichier: 00/2 Ougrir Annuler			rogram Files	its: C:\Program	PC 64 bit	Client\bin ou	6)\Gemalto\Classic C	PC 64 bits: C:\Program Files (x)
Cliquez dessus, puis cliquez sur « Ouvrir ».		bu	ign\HashLogic\bin\idopkcs.dll ou	 hamberSign\Has	(x86)\Cha	bin	malto\Classic Client\t	PC 32 bits: C:\Program Files\Ge
EPSON Projector FileZila FTP Client FileZila FTP Client Gemplus.jpg Guptic.ing Mom du fichier: gelib.dll Guptic.ing Guptic.ing Guptic.ing Guptic.ing Gemplus.jpg Guptic.ing Musique Guptic.ing Outpin Annuler Gemplus.ing<	okcs.dl	shLogic\bin\idopł	rogram Files\ChamberSign\HashLo	<u>its: C:\Program</u>	PC 32 bit		« Ouvrir ».	Cliquez dessus, puis cliquez su
FileZilla Server F-Secure Gemplus,jpg Guptus,jpg Gemplus,jpg Guptus,jpg Guptus,jpg Guptus,jpg Guptus,jpg Guptus,jpg Guptus,jpg Guptus,jpg Guptus,jpg <th></th> <th></th> <th></th> <th>uessus, puis ciid</th> <th></th> <th></th> <th>🧑 gclib.dll</th> <th>EPSON Projector FileZilla FTP Client</th>				uessus, puis ciid			🧑 gclib.dll	EPSON Projector FileZilla FTP Client
F-Secure	Extension	25/01/2016 01:12 E	idoDip dll 25	ments	10/07/2 07/07/2	on (GCSMregistratio	🗼 FileZilla Server
Genetbroject Genetbroject Genetbro Mom du fichier: gclib.dll Mom du fichier: gclib.dll Mom du fichier: gclib.dll Genetbroject Mom du fichier: gclib.dll Genetbroject Genetbroje	Extension	25/01/2016 01:13 F	idoPKCS.dll 25	es ido	67/08/2 Images		GemPPM.dll	JF-Secure
Nom du fichier: gclib.dll Tous fes fichiers (*.*) Ouyrir Annuler Systeme (C:) Data (D:) C cci_lyon (\\fichie * *	Applicatio	25/01/2016 01:13 A	TokenManager.exe 25	que 📕 Tok	03/06/2 - J Musiqu		GSafeCsp.dll	GentiProject
🖙 cci_lyon (\\fichie 🔻 化 💴				teur	Ordinate	Tous les fichiers (*.*)	*	Nom du fichier : gclib.dll
				me (C:) (D:)	System			
Nom du fichier: idoPKCS.dll				me (C:) (D:) von (\\fichie 👻 ⊀	Data (D			



indenes et periprienques de seconte	D.C.L.	Valeur		Connexion
ANSS Internal PKCS #11 Module Service de crypto, générique	Statut Description	Non connecté Gemplus USB Key Smart	*	Déconnexion
Sécurité personnelle	Fabricant	Gemplus		Changer le mot de passe
Module de base intégré	Version HW	0.0		
Builtin Object Token	Version FW	0.0	Ξ	Charger
Gemalto PKCS#11	Étiquette	ECC eID		Décharger
Gemalto GemPC Pinpad USB Smart C	Fabricant	Gemalto		beeninger
ECC eID	Numéro de série	400000006223		Activer <u>F</u> IPS
	Version HW	0.0		
	Version FW	1.0	Ψ.	





4. TESTEZ VOTRE CERTIFICAT

Si vous êtes en possession d'un certificat avec un rôle d'authentification ((), (), vous pouvez tester votre certificat.

Depuis le site <u>http://</u> : Tester mon certifi	support.chambersign.fr, cliquez sur
Chambe	rSign Espace client
Guides Pilotes Ractes	es de confisions 1.CH Publiques
Vise Bes 4/	
Mes services en ligne	Accuell Espace client
· Installer oper support	Vous êtes client ChamberSign 7
> Télécharder man cartificat	Voor avst. ottoro un cardificat ChamberSign dans votre Chambre de Commerce et d'Indestrie et vous vous assertinz à l'industrie sur votre ordroteur.
> Tector non conficat	Ce site internet est fait pour your, il est l'Espace client de ChamberGige France.
> Revoluer nun certificat	
> Remarker man certifical.	Que trouver sur ce site ?
> Rechercher un certificat	 Des accès à vos sarvisas en Rpse Des guides classés par thiete Les pilotes Agaciels à testaller pour faire fonctionner voire support cryptographique (Cir USB Gemails ou robe) have not entender ou faire fonctionner voire support cryptographique (Cir USB Gemails ou robe)
Support technique	Les racines de conflance de l'Autorbi
Teléphone 66 52 23 62 52 (5.34 6 TTC la minute France Métropolitaire unbuernerd)	 Los Estas de doscativo (LCPI) par familie de catificatis Chardos/Sign Nous explorant que se site vous demons plainement satisfacture.
 do Landi ao Jeodi in 39-38 à 12630 et 12636 à 1868. 	
 In Vessbredt de UENDD & 125/30 et 125/30 & 175/30 	
	









ASSISTANCE TECHNIQUE CHAMBERSIGN FRANCE

Vous pouvez contacter l'assistance technique par :

Internet sur : <u>http://support.chambersign.fr</u> Courriel à : <u>support@chambersign.fr</u>

Téléphone au : 08 92 23 02 52 (0.34€ TTC la minute, France Métropolitaine uniquement) Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00 Et le vendredi de 09h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00